



在安装Windows Server 2016时, 安装程序会自动建立两个磁盘分区, 其中一个为**系统保留分区**, 一个用来安装Windows Server 2016 (见前面的图13-2-18)。安装程序会将启动文件放置到**系统保留分区**内, 并将它设置为**活动**, 此磁盘分区是扮演**系统分区**的角色。若因特殊原因需要将**活动**磁盘分区更改为另外一个主分区的话: 【选中该主分区右击 $\odot$ 将分区标记为活动分区】。

附注

只有主分区可以被设置为活动分区, 扩展磁盘分区内的逻辑驱动器无法被设置为活动分区。

13.2.6 磁盘分区的格式化、添加卷标、转换文件系统与删除

下面说明如何对磁盘分区格式化 (format)、如何设置或更改磁盘卷标 (label) 与如何将FAT/FAT32转换为NTFS文件系统等。

- ✎ **格式化**: 如果在建立磁盘分区时并未同时对其进行格式化操作, 此时可以利用【选中磁盘分区右击 $\odot$ 格式化】的方法对其格式化。注意, 如果磁盘分区内已经有数据存在的话, 则格式化后这些数据都将丢失。
不能在系统已启动的情况下对**系统分区**或**启动分区**进行格式化, 但是可以在安装操作系统过程中, 通过安装程序来对它们删除或格式化。
- ✎ **添加磁盘卷标**: 通过【选中磁盘分区右击 $\odot$ 属性】的方法, 然后如图13-2-19所示为此磁盘分区设置一个易于识别的卷标。




图 13-2-19

- ✎ **将FAT/FAT32转换为NTFS文件系统**: 可以利用CONVERT.EXE程序将文件系统为FAT/FAT32的磁盘分区转换为NTFS (无法转换为ReFS): 【按 $\text{Win}+\text{X}$ 键 $\odot$ 命令提示符】或【单击左下角开始图标 $\text{Win}+\text{X}$ Windows PowerShell】, 然后执行命令 (假设要将磁盘H: 转换为NTFS) **CONVERT H: /FS:NTFS**。